

Инструкция по интеграции модуля ЭТД

Модуль рассчитан для интеграции в систему 1C:ERP Управление предприятием 2 для Казахстана 2.4.4.85.

Для интеграции модуля требуются следующие действия:

1. Зайдите в настройки поддержки «Конфигурация» > «Поддержка» > «Настройка поддержки» (рис.1).




Рисунок 1 – Настройка поддержки

2. Включите возможность вносить изменения «Включить возможность вносить изменения» > «Да» > «OK» (рис. 2).




Рисунок 2 – Включение возможности изменения




Рисунок 3 - Настройка правил поддержки для объектов всей конфигурации

3. В поддержке разрешить редактирование с сохранением поддержки основные свойства конфигурации и общий модуль «Подсистемы конфигурации переопределяемый» (рис. 4-11).




Рисунок 4 - Настройка правил поддержки для корневого объекта конфигурации




Рисунок 5 - Настройка правил поддержки для «Подсистемы конфигурации переопределяемый»




Рисунок 6 - Настройка правил поддержки для подсистемы «Администрирование»




Рисунок 8 - Настройка правил поддержки для подсистемы «Полный»




Рисунок 9 - Настройка правил поддержки для подсистемы «Обмен в распределенной информационной базе»




Рисунок 10 - Настройка правил поддержки для подсистемы «Проверить дату запрета изменения перед записью документа и Проверить дату запрета изменения перед удалением»




Рисунок 11 - Настройка правил поддержки для подсистемы «Зарплата кадры расширенный»

4. Далее заходим в меню конфигурация - сравнить, объединить с конфигурацией из файла и выбрать в поставке файл 1Cv8.cf. Далее ответить на вопрос «Поставить на поддержку» согласием.




Рисунок 12 – Пункт меню сравнить и объединить




Рисунок 13 – Постановка на поддержку

5. В окне сравнения снять галочку с поля «Картинка» подсистемы «Администрирование» и установить режим объединения «Объединить с приоритетом основной конфигурации» для полей «Командный интерфейс» и «Состав» (рис. 9).




Рисунок 14 – Настройка режима объединения




Рисунок 15 – Настройка режима объединения




Рисунок 16 – Настройка режима объединения

6. Далее в окне сравнения снять галочку со свойств конфигурации и нажать выполнить (рис. 10).




Рисунок 17 – Настройка режима объединения

7. Далее при существовании неразрешимых ссылок нажать на кнопку «Продолжить» (рис. 11).




Рисунок 18 – Неразрешимые ссылки

8. В окне настройки правил поддержки нажимаем «OK» (рис. 12).




Рисунок 19 – Настройка правил поддержки

9. И далее нажать на клавишу обновить конфигурацию данных либо нажать клавишу F7. В следствии Электронные Трудовые Договора встанут на отдельную поддержку (рис. 13).




Рисунок 20 – Применение изменений для конфигурации

10. Далее после реорганизации базы выйдет окно, в котором нужно нажать кнопку «Принять» (рис. 14).




Рисунок 21 – Реорганизация информации